



Configuration du compte de messagerie POP avec MS Outlook Express 6

En résumé:

serveur de mail entrant (POP): **mail.ecodev.ch**
Port avec **SSL: 995**

serveur de mail sortant (SMTP): **mail.ecodev.ch**
Port avec **SSL: 587**

Propriétés de pop.provider.ch

Général | Serveurs | Connexion | Sécurité | Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur
POP3

Courrier entrant (POP3): mail.ecodev.ch

Courrier sortant (SMTP): mail.ecodev.ch

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom du compte : prenom.nom@masociete.ch

Mot de passe : ●●●●●●

Mémoriser le mot de passe

Connexion utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de pop.provider.ch

Général | Serveurs | Connexion | Sécurité | Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP): 587 Par défaut

Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)

Courrier entrant (POP3): 995

Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)

Délais d'expiration du serveur

Court Long 1 minute

Envoi

Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

Conserver une copie des messages sur le serveur


Supprimer du serveur après 5 jour(s)

Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer


Ouvrez **Microsoft Outlook Express 6**.

Dans le menu **Outils**, choisissez l'option **Comptes**.




Cliquez sur l'onglet **Courrier**.

Sélectionnez **votre compte** et cliquez sur le bouton **Propriétés**.




Contrôlez vos données conformément à l'image ci-dessous.



L'option **Mon serveur requiert une authentification** doit être activée.

Cliquez sur **Paramètres**.


L'option **Utiliser des paramètres identiques à ceux du serveur de messagerie pour courrier entrant** doit être activée.



Cliquez sur **OK** et choisissez l'onglet **Avancé**.

Entrez les **numéros** de ports des serveurs **entrant** et **sortant** conformément à l'image ci-dessous.

Assurez-vous que la **connexion sécurisée** (SSL) du serveur entrant et sortant est activée.



Activez l'option **Conserver une copie** des messages sur le serveur.

Activez l'option **Supprimer du serveur** après **14** jours.

Ensuite, cliquez sur **Appliquer** et **OK** puis sur Fermer.